VideoMost Server 9

Служба обеспечения совместимости <gost@basealt.ru>, Максим Князев

v1.0 17.04.2024

Дистрибутивы

Установка производилась на образе ОС: Альт Сервер 10.1

```
$ uname -a
Linux host-15 5.10.155-std-def-alt1 #1 SMP
Thu Feb 9 11:47:41 UTC 2023 x86_64 GNU/Linux
```

Дистрибутив videomost-server-9.0.0.1315-1.x86_64.rpm - VideoMost-Server 9

Дистрибутив **openfire**.rpm* - OpenFire

Дистрибутив **nodejs-12.22.1** - NodeJS

Дистрибутив **pm2-4.2.3-3.noarch.rpm** - pm2

Исполняемый файл для установки зависимостей install - install

Предварительные условия

Альт Сервер 10.1 ставится с профилем по умолчанию. Установка программы выполняется только после обновления системы и ядра до актуального состояния:

```
$ su-
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
# update-kernel [-t std-def|un-def]
# reboot
```

Установить следующие пакеты:

apt-get install mysql-server mysql-client apache2 php
apt-get install java-11-openjdk-headless && apt-get remove java-17-openjdk-headless



Системные требования

Триальные и тестовые установки: - процессор с поддержкой «SSE2»: 2 ГГц, не менее 4-х ядер; VideoMost. Руководство администратора Конфиденциально. © SPIRIT CORP LLC 1995-2023 16 - объем оперативной памяти: 4 Гб; - 15 Гб свободного дискового пространства для программного обеспечения и логов; - дополнительное дисковое пространство для хранения загружаемых файлов и записей конференций; - пропускная способность сетевого канала: от 10 Мбит/сек. Установки для производственного использования: - Многоядерный процессор «Intel/AMD» с архитектурой «amd64» и поддержкой «SSE2»: 2+ ГГц, не менее 4-х ядер; - объем оперативной памяти: от 4 Гб (рекомендовано более); - 20 Гб свободного дискового пространства для программного обеспечения и логов (SAS для производительности и RAID/зеркалирование для отказоустойчивости); - дополнительное дисковое пространство для хранения загружаемых файлов и записей конференций; - пропускная способность сетевого канала: от 100 Мбит/сек. Общие требования: - сетевые экраны/фаерволы/брэндмауэры должны быть отключены на время установки; - для активации продукта необходим выход в интернет для доступа к http://activation.videomost.com; - в случае установки на виртуальную машину необходима поддержка функции резервирования ресурсов гипервизором.



Установка

1.0. Для установки всех зависимостей, перейдите в каталог с исполняемым файлом и выполните команду:

./install -d

1.1. Установите сервер сигнализации "Openfire":

rpm -ihv third-party/openfire*.rpm

1.2. Запустите **Openfire**:

systemctl start openfire.service
systemctl enable openfire.service

1.3. Запустите MySQL-сервер и httpd2-сервер:

systemctl start mariadb.service # systemctl enable mariadb.service # systemctl start httpd2.service # systemctl enable httpd2.service

1.4. После запуска **mariadb** выполните скрипт безопасности и установите пароль для пользователя root:

mysql_secure_installation

Настройка сервера сигнализации Openfire

2.0. Создайте базу данных и пользователя сервера сигнализации. Где **«XXXXXXXX»** — пароль пользователя Openfire, **«openfire»** — имя базы данных сервера сигнализации, **«openfire@localhost»** — пользователь базы данных:

```
mysql -p -u root -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS openfire CHARACTER SET
= utf8;
CREATE USER 'openfire'@'localhost' IDENTIFIED BY 'XXXXXXXX';
GRANT ALL PRIVILEGES ON openfire.* TO 'openfire'@'localhost' WITH GRANT
OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;"
```



2.1. Далее в данном руководстве при описании настроек сервера используются приведенные здесь имя и местоположение базы данных — **localhost**. Имена баз данных и пользователей баз данных могут быть изменены на произвольные. Откройте web-браузер на рабочем компьютере и перейдите по адресу: http://videomost.example.com:9090 (здесь и далее videomost.example.com используется вместо фактического доменного имени сервера).

2.1.1. Заходить на сервер можно ТОЛЬКО по доменному имени сервера. При настройке сервиса администратору категорически запрещается заходить на сервер с помощью IPадреса или локального хоста («localhost»), так как это приводит к необходимости перенастраивать сервис

2.2. В окне Welcome to Setup выберите язык интерфейса и нажмите кнопку Continue:

2.3. В окне Server Settings в полях XMPP Domain Name и Server Host Name (FQDN) введите доменное имя сервера и нажмите кнопку Continue:

elow are network settings for th	nis server.
XMPP Domain Name: Server Host Name (FQDN): Admin Console Port: Secure Admin Console Port: Property Encryption via:	videomost.example.com ? videomost.example.com ? 9090 ? 9091 ?
Property Encryption Key:	Blowfish AES

2.4. В окне **Database Settings** выберите вариант **Standard Database Connection (Стандартное подключение к базе данных)** и нажмите кнопку **Continue**:



2.5. В окне Database Settings – Standard Connection в поле Database Driver Presets выберите MySQL:

2.5.1. В поле Database URL ведите следующую строку (без пробелов):

jdbc:mysql://localhost:3306/openfire?useUnicode=true&characterEncoding=UTF



2.5.2. Где «openfire» — имя базы данных сервера сигнализации.

2.5.3. В поле **Username** ведите имя пользователя базы данных сервера сигнализации. В поле **Password** введите пароль пользователя базы данных сервера сигнализации (имя пользователя базы данных и его пароль были заданы при создании базы данных и пользователя.

2.5.4. Нажмите кнопку **Continue**.

Database Settings - Standard Connection							
Specify a JDBC driver and co please see the database doc	Specify a JDBC driver and connection properties to connect to your database. If you need more information about this process please see the database documentation distributed with Openfire.						
Note: Database scripts for m [Openfire_HOME]/reso	ost popular databases are included in the server distribution at purces/database.						
Database Driver Presets :	• MySQL 🗸						
JDBC Driver Class:	com.mysql.cj.jdbc.Driver						
Database URL:	(jdbc:mysql://localhost:3306/openfire?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&characterencoding=UT						
Username:	openfire						
Password:	••••••						
Minimum Connections:	5						
Maximum Connections:	25						
Connection Timeout:	1.0 Days ③						
	Note, it might take between 30-60 seconds to connect to your database.						
	Continue						

2.6. В поле **Profile Settings** выберите **Default** (настройки по умолчанию) и нажмите кнопку **Continue**:

Pro	Profile Settings						
Choos	se the user and group system to use with the server.						
	Default Store users and groups in the server database. This is the best option for simple deployments.						
	Only Hashed Passwords Store only non-reversible hashes of passwords in the database. This only supports PLAIN and SCRAM-SHA-1 capable clients.						
0	Directory Server (LDAP) Integrate with a directory server such as Active Directory or OpenLDAP using the LDAP protocol. Users and groups are stored in the directory and treated as read-only.						
	Continue						

2.7. В окне Administrator Account введите пароль и адрес электронной почты администратора и нажмите кнопку Continue:

2.7.1. Важно! Установка пароля обязательна, т.к. без этого не будет возможности администрировать openfire



Administrator Account							
Enter settings for the system administrator account (username of "admin") below. It is important to choose a password for the account that cannot be easily guessed for example, at least six characters long and containing a mix of letters and numbers. You can skip this step if you have already setup your admin account (not for first time users).							
Admin Email Address:	admin@example.com A valid email address for the admin account]					
New Password:	•••••						
Confirm Password:	•••••						
		Skip This Step Continue					

2.7.2. Важно2! Обновлять «Openfire» на более поздние версии не рекомендуется, т.к. они не имеют совместимости с текущей версией VideoMost-сервер. После завершения настройки рекомендуется войти в консоль управления openfire и в свойствах системы изменить значение параметров update.notify-admins и update.service-enabled на false

Установка серверного ПО VideoMost

3.0. Установите необходимые для работы VideoMost-сервера компоненты:

```
# rpm -i third-party/nodejs*.rpm
# rpm -i third-party/pm2*.rpm
# rpm i videomost/videomost corver*
```

rpm -i videomost/videomost-server*.rpm

3.1. При необходимости, выполните перезагрузку сервера:

/usr/share/vmapi/install.sh

3.2. Во время установки инсталляционного пакета videomost-server будут заданы вопросы:

- Enter mysql priviledged user name: 🛛 введите имя привилегерованного пользователя, по						
умолчанию 🛛 root						
- Enter mysql priviledged user password: 🛛 введите пароль привелигерованного пользователя						
- Enter mysql host address: 🛛 введите адрес хоста mysql, по умолчанию 🛛 localhost						
- Enter mysql videomost database name: 🛛 введите имя базы данных mysql videomost, по						
умолчанию 🛛						
videomost						
- Enter mysql videomost user name: 🛛 введите имя пользователя базы mysql videomost, по						
умолчанию 🛛						
videomost						
- Enter mysql videomost user password: 🛛 введите пароль пользователя базы mysql videomost						
- Enter default language used in videomost 🛛 выберите язык по умолчанию для сервиса						
videomost, English						
или Russian						
- Enter videomost user login minimal length: 🛛 введите минимальную длину логина						



пользователя videomost, по умолчанию 🛛 4 - Enter videomost user password minimal length: 🛛 введите минимальную длину пароля пользователя videomost, по умолчанию 🛛 6 - Enter videomost admin login name: 🛛 введите имя администратора сервиса VideoMost, по умолчанию 🏾 admin - Enter videomost admin user password: 🛛 введите пароль администратора сервиса VideoMost - Confirm password: 🛛 повторите ввод пароля - Enter videomost admin email: 🛛 введите email администратора сервиса VideoMost, по умолчанию 🏾 admin@example.com - Enter fully qualified domain name (FQDN) of this server: 🛛 введите полное доменное имя (FQDN) этого сервера, по умолчанию будет предложено имя сервера.

3.3. Настройка https:

3.1. Важно! Сервис работает только при настройке https. Поэтому понадобится SSL-сертификат для сайта. Сертификат может быть самоподписанным, но в этом случае не будут работать мобильные приложения. Рекомендуется получить SSL-сертификат доверенного центра сертификации.

3.2. После установки, в директории с конфигурационными файлами Apache будет находиться файл **0_videomost.conf**, настроенный на работу с самоподписанным сертификатом по умолчанию.

3.2.1. Для установки сертификата доверенного центра сертификации, в этом файле необходимо заменить предустановленные значения на фактические в следующих параметрах: SSLCertificateFile и SSLCertificateKeyFile

3.2.2. Если цепочка сертификатов центра сертификации поставляется отдельным файлом (обычно это файл с расширением .ca-bundle), добавьте в конфигурационном файле параметр «SSLCertificateChainFile» и вставьте фактический путь файла сертификации.

3.3. Перезапустите Apache-сервер:

systemctl restart apache2

3.4. Для связи с XMPP-сервером («Openfire»), необходимым для работы WebRTC-конференции, используется один из двух методов на базе «websockets» или «BOSH». Метод с использованием «websockets» обеспечивает большую скорость работы и меньшую нагрузку на веб-сервер. При выборе используемого метода проверяется доступность «websockets». В случае неудачи проверяется доступность «BOSH». В случае отсутствия возможности использовать «BOSH», выводится сообщение о невозможности подключения к XMPP-серверу.

3.5. Чтобы настроить работу в режиме websockets, выполните установку SSL-сертификата. Для



этого надо объединить два SSL-сертификата, выданных официальным доверенным CA-центром (типа COMODO) в один файл. Один из них — публичный сертификат, другой — цепочка (bundle) сертификатов данного CA. Например, для сертификатов от COMODO выпущенных для videomost.com:

cat STAR_videomost_com.crt STAR_videomost_com.ca-bundle > openfire.crt

3.5.1. Удалите самоподписанные сертификаты Openfire, которые создаются автоматически при установке:

3.5.2. Зайдите на сайт, где установлен **Openfire** под учетной записью администратора по ссылке http://videomost.example.com:9090

3.5.3. Выберите вкладку Сертификаты TLS/SSL (TLS/SSL Certificates).

3.5.4. Выберите любое из Хранилищ удостоверений (Identity store) и кликните ссылку Управление содержимым хранилища (Manage Store Contents) под ним.

3.5.5. Удалите самоподписанный сертификат.

3.5.6. Добавьте сертификат. В сообщении «Отсутствует один или несколько сертификатов. Нажмите здесь, чтобы создать самозаверенный сертификат или здесь, чтобы импортировать подписанный сертификат и его закрытый ключ.» (One or more certificates are missing. Click here to generate self-signed certificates or here to import a signed certificate and its private key.) выберите второй вариант: здесь, чтобы импортировать подписанный сертификат и его закрытый ключ.

3.5.7. Заполните поля: Фразы, используемые для создания закрытого ключа (Pass Phrase used for creating Private Key) — если есть Содержимое файла закрытого ключа (Content of Private Key file) — вставить содержимое key-файла сертификата. Содержимое файла сертификата (Content of Certificate file) – вставить содержимое подготовленного ранее файла сертификата openfire.crt

3.5.8. Перезапустите Openfire:

systemctl restart openfire

Запуск Веб-интерфейса

4.0. С помощью web-браузера откройте страницу: videomost.example.com/service. Авторизуйтесь в Системе с помощью учётной записи администратора.

4.1. Откройте ссылку https://videomost.example.com/service/admin

4.1.1. Где videomost.example.com замените на dns имя вашего сервера.

4.1.2. Система отображает страницу **Интерфейс администратора**, содержащую список разделов, необходимых для управления Системой



N	нте	рфейс а	а <mark>д</mark> минио	стратора	I								
Π	ользо	ователи Ко	онференции	Логи Жур	нал аудита Групп	ы Тарифь	Активаци	я сервиса	Настройки С	<u>сервисы</u>			
M	асшт	абирование	Настройки	пользователя	Почтовые сообще	ения Отче	ты Видео г	профиль	Лэйауты Прис	ритеты	кодеков		
C	бщие	контакты	Браузеры	Аналитика	<u>Журнал отзывов</u>								
Пользователи 🕀													
л			ФИО:	Почтовн	ый ящик:	Телефон:	c						
Все 👻								теля					
	ID	Логин	• ФИО	Организация	Почтовый ящик	Телефон	Кто принял	Группы	Тариф	Админ	Статус		
	1	admin	Admin Admin		admin@example.com				По умолчанию	1	Активен	Z	ŵ
	3	anik	Alex Nikolaev		nikolaev@example.com		Admin Admin		По умолчанию	×	Активен	Z	ŵ
	2	heva	Helen Evans		evans@example.com		Admin Admin		По умолчанию	×	Активен		1
	4	msmi	Max Smith		smith@example.com		Admin Admin		По умолчанию	×	Активен	2	ŵ
<< < 1 > >> Перейти на страницу: 1 × Записей на странице: 10 × Записей на странице: 10 ×									из 4				
С отмеченными: Добавить в группу 🖌 Удалить из группы Установить статус 🗸 🌐													





Контакты службы обеспечения совместимости

Электронная почта:

gost@basealt.ru

Телефоны для оперативной связи:

+7 (495) 123-47-99, доб. 558 +7 (812) 66-789-33

Служба всегда стремится дать ответ в течение 48 часов. Если на третий рабочий день ответ не будет получен, повторите свой запрос.