

Incomand

Корпоративный портал Incomand. Инструкция по установке на ОС АЛЬТ СЕРВЕР 10



Оглавление

1 Подготовка к установке	3
1.1 Требования к ОС	3
1.2 Установка Java JDK	3
2 Установка дистрибутива Incomand	4
3 Установка сервиса в systemd	5
4 Установка PostgreSQL	6
5 Запуск портала	7
6 Контактная информация	10

1 Подготовка к установке

1.1 Требования к ОС

Установка корпоративного портала Incomand должна осуществляться на 64-bit

операционную систему АЛЬТ СЕРВЕР 10.

Установка ОС и всех ее компонентов должна быть произведена «по умолчанию».

1.2 Установка Java JDK

Для работы портала требуется Java JDK версий <=11.0.19 или >=11.0.24.

1. Установить java:

sudo apt-get install java-11-openjdk.

2. Проверить версию java:

java -version openjdk version "11.0.24.1" 2024-07-16 OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.24.1+1) OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.24.1+1, mixed mode, sharing)

2 Установка дистрибутива Incomand

1. Создать пользователя incomand:

useradd -r -s /sbin/nologin -m -d /opt/incomand incomand

- 2. Скопировать дистрибутив портала Incomand в /opt/incomand.
- 3. Распаковать дистрибутив:

unzip Incomand\ Portal.zip -d /opt/incomand/

4. Удалить дистрибутив:

rm /opt/incomand/Incomand\ Portal.zip

5. Скорректировать конфигурационный файл /opt/incomand/tomcat-

9.0.43/conf/server.xml:

sed -i 's/port="8080"/port="8081"/g' /opt/incomand/tomcat-9.0.43/conf/server.xml

6. Выставить права на папку /opt/incomand пользователю incomand:

chown -R incomand:incomand /opt/incomand

З Установка сервиса в systemd

1. Создать сервис /etc/systemd/system/incomand.service:

[Unit] Description=Incomand 7.3 After=syslog.target After=network.target

[Service] Type=oneshot PIDFile=/run/incomand.pid WorkingDirectory=/opt/incomand RemainAfterExit=yes User=incomand Group=incomand Environment=JAVA_HOME=/opt/java/jdk-11.0.19+7/ Environment='UMASK=0022' OOMScoreAdjust=-1000 ExecStart=/opt/incomand/tomcat-9.0.43/bin/startup.sh ExecStop=/opt/incomand/tomcat-9.0.43/bin/shutdown.sh TimeoutSec=130

[Install] WantedBy=multi-user.target

4 Установка PostgreSQL

1. Установить PostgreSQL:

apt-get install postgresql14 postgresql14-contrib

2. Инициализировать первоначальную настройку СУБД:

/etc/init.d/postgresql initdb

3. Запустить сервис PostgreSQL:

service postgresql start

4. Добавить сервис PostgreSQL в автозагрузку:

systemctl enable postgresql

5. Войти пользователем postgres в консоль PostgreSQL и создать пользователя, БД,

выдать права:

psql -U postgres postgres=# create user incomand; CREATE ROLE postgres=# create database incomand; CREATE DATABASE postgres=# alter user incomand with password 'rS2nC9eE4qT0pS8m'; ALTER ROLE postgres=# grant all privileges on database incomand to incomand; GRANT postgres=# \q

5 Запуск портала

1. Запустить портал Incomand:

service incomand start

2. Добавить сервис в автозагрузку:

systemctl enable incomand

3. Проверить доступность портала, перейдя по адресу: http://localhost:8081, должна открыться страница первоначальной настройки.

	<mark>О</mark> Ба	зовая конфигу				
÷	\rightarrow (C @	🗘 🗋 localhost	۲ CIMON BLEAK		
	In	com	and			
		Базоі	вая конфигу	/рация		
			л		ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- АДМИНИСТРАТОР	
		Назван	ие портала 🗖		Имя *	
		Incom	and		InComand	
		Язык по	о умолчанию		Фамилия	
		русски	и (Росса	таменить	Администратор	
		Часово	й пояс		Адрес email *	
Me Me	еню 题	Q	🔟 mc [root@altlinu	ıx-cert 🕹 Базоі	вая конфигурац 🏽 😜 en 📐 🕼 管 🔜 🕵 Чт, 31	окт, 10:30

Рисунок 1. Страница первоначальной настройки

- 4. Ввести **Адрес email**: admin@incomand.ru.
- 5. В секции БД внизу нажать «Изменить».
- 6. Выбрать Тип базы данных: PostgreSQL, ввести БД, Логин, Пароль.

•	Q 6	азов	ая конфигур	рация ×	+						~		\odot	\otimes
←	\rightarrow	С	۵	🔿 🗅 local	host:8081						☆	\bigtriangledown	රු	≡
			бд											
			« Испол	ьзовать наст	роеннук	базу да	анных							
			Тип базь	ы данных										
			Postgre	SQL										
			JDBC UF	२∟ ●										
			jdbc:pc	ostgresql://loca	lhost 543	2/incoma	and							
			JDBC Dr	river Class Na	me									
			org.pos	stgresql.Driver										
			Имя пол	іьзователя										
			incoma	and										
💐 Me	еню 盾	3		🔲 mc [root@a	ltlinux-cert	🕹 Ба:	зовая конф	оигурац	i 🥁 en	× 4,	r.	р. ч	т, 31 окт	, 10:30

Рисунок 2. Настройка

- 7. Нажать «Завершить настройку».
- 8. Нажать «Войти» в правом верхнем углу. Откроется окно авторизации.

۲	О Поиск - Incomand	~	<i>,</i>	\odot	×
\leftarrow		☆	${igsidential}$	රු	≡
	Incomand Incomand Q_Поиск		E	юйти]
	Поиск		C	21.000	10:21

Рисунок 3. Расположение кнопки «Войти»

- 9. В окне авторизации ввести данные:
- Почта: admin@incomand.ru

• Пароль: test

10. Нажать «Войти».



Рисунок 4. Окно авторизации

После входа будет доступна административная панель:



Рисунок 5. Административная панель

Установка завершена.

6 Контактная информация

По вопросам развертывания, настройки и эксплуатации корпоративного портала Incomand пользователи могут обращаться в службу технической поддержки посредством заявок на клиентском портале <u>https://clients.emdev.ru</u>, доступ к которому предоставляется всем организациям при приобретении продукта «Корпоративный портал Incomand». Контакты отдела продаж:

- телефон 8 800 5555 77 1
- электронная почта sales@emdev.ru